1. Introdução

A finalidade deste documento é apresentar passo-a-passo o processo de instalação do TransactionCentre Client.

No caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com o seu suporte técnico, o qual está capacitado a dar-lhe as informações e apoio necessários.

Este material, os programas e módulos que o acompanham somente poderão ser utilizados para acesso ao sistema, divulgação e treinamento relativos à solução TransactionCentre (de propriedade da SevenPDV), sendo vetada qualquer outra utilização sem a prévia e formal autorização de sua proprietária.

Atenção:

Para Windows 95 - Antes de rodar o programa InstallTrn.exe é necessário clicar no diretório OLDWIN95 do CD de instalação, ler o documento Instalação.txt e executar os procedimentos informados. (Caso utilize a versão Socket).

Para Firewall - Habilitar os seguintes endereços e portas:

IP: stc0101.trncentre.com.br
IP: stc0102.trncentre.com.br
IP: stc0103.trncentre.com.br
IP: stc0201.trncentre.com.br
IP: stc0202.trncentre.com.br
IP: stc0301.trncentre.com.br
IP: stc0302.trncentre.com.br
IP: stc0302.trncentre.com.br
IP: stc0302.trncentre.com.br
IP: stc0302.trncentre.com.br

Para iniciar a instalação clique no arquivo InstallTrn.exe do CD de instalação.

Mai/2004

Documento de Uso Restrito



Tipos de Instalação

Os tipos de instalação existentes são:

- Servidor, Servidor/ Estação ou MonoUsuário

Equipamento que conterá todos os módulos necessários para o funcionamento da loja e deverá ser acessado pelas demais Estações.

Dever ser o primeiro a ser instalado e somente pode haver um equipamento em atividade.

Para conexão discada, a instalação deve ser feito no equipamento com Modem e Linha Telefônica.

- Estação

Para os demais equipamentos da rede que realizarão as funções de Cancelamento, Gerenciais e Atendimento de Portador no Balcão.

- Check Out/Caixa

Para os demais Check Outs ou Caixas onde será cumprida a função de pagamento e emissão do cupom fiscal e comprovante de benefício.

<u>Atenção</u>: O Servidor é sempre o primeiro a ser instalado. A Instalação só estará concluída depois da **Transação Teste** (no final do manual).

O tipo de instalação deve ser feita levando em consideração os seguintes aspectos:

- Monousuário

- Se Balcão/Check Outs vai operar em um só equipamento no estabelecimento.
- Para conexão discada deve ser feito no equipamento com Modem e Linha Telefônica.

- Servidor ou Servidor/Estação

- Se 2 ou mais terminais serão utilizados.
- Deve ser o primeiro a ser instalado.
- Somente deve haver <u>um Servidor ativo</u> em cada estabelecimento.
- Para conexão discada deve ser feito no equipamento com Modem e Linha Telefônica.
- Servidor se equipamento não utilizado p/Balcão, CheckOut ou Funções Administrativas.
- Servidor/Estação se equipamento cumpre uma das funções acima.

- Estação

- Para Balcão onde haverá atendimento de Portadores.
- Para estação de gerenciamento da loja para funções Administrativas.

- Check Out / Caixa

- Para Check Out com comunicação Internet.
- Check Out com comunicação Renpac não requer instalação.



2. Fluxo de instalação de Servidor ou Mono-Usuário

> Servidor, Servidor/Estação ou MonoUsuário :

Após selecionar o tipo de instalação, configurar o Servidor e as telas de apoio (se o tipo de instalação for Dedicada Renpac X25 ou Discada).

A seguir, identificar o estabelecimento, continuar a instalação e configurar o leitor de cartão magnético (se o tipo de instalação for Servidor/Estação ou MonoUsuário).

Finalizar a instalação, ativando o estabelecimento com seu Código de Ativação e conferindo os parâmetros.

> Instalando o Servidor :

As fases da instalação são :

- ✓ Fase 1 Configurando Servidor (Tipo de Instalação: Servidor, Servidor/Estação ou Monousuário)
- Se Modo de Acesso: Conexão IP Local X25 → Fase 2- IP Local
- Se Modo de Acesso: Discado → Fase 3- Discado
- √ Fase 4 Estabelecimento (dados cadastrais do estabelecimento)
- √ Fase 5 Setup
- Se Tipo: Servidor/Estação ou Monousuário → Fase 6-Parâmetros Leitor
- √ Fase 7 Ativando Estabelecimento
- √ Fase 8 Verificando Parâmetros

Para Tipo de Instalação:

- Monousuário → Seguir Transação Teste (no final deste manual).
- Demais → Seguir Instalando Estações.

Veja detalhes da instalação nas páginas seguintes.



3. Instalando Servidor - Fase 1: Configuração




Esta é a primeira tela apresentada na instalação do TransactionCentre Client e contém os parâmetros básicos para sua execução:

- (1)- Tipo de Instalação Selecionar como definido neste manual.
- (2)- Modo de Acesso Selecionar como definido neste manual.
- (3)- Endereco do Servidor Para acesso pelas Estações locais.
- (4)- Unidade de Disco Para acesso pelas Estações locais.
- (5)- FTP Mode Parâmetro que deve ser assinalado.
- (6)- Endereço Arquivo Preços Não deve ser preenchido.
- (7)- Endereço Arquivo Auxiliar Não deve ser preenchido.
- (8)- Botão <Salvar>
- (9)- Botão < Cancelar>



4. Instalando Servidor - Fase 1: Configuração



A escolha do tipo de instalação deve ser feita seguindo os conceitos apresentados neste manual e as características de seu estabelecimento (1).

Um Servidor pode ter os seguintes tipos: Servidor, Servidor/Estação ou MonoUsuário.

Selecionar o tipo de Servidor que atenda mais adequadamente às características de seu estabelecimento:

- **MonoUsuário**: Quando somente um equipamento será utilizado para cumprir todas as funções TransactionCentre em seu estabelecimento.
- **Servidor**: Quando o equipamento não cumprirá qualquer função TransactionCentre, exceto as Funções Administrativas.
- Servidor/Estação: Quando o Servidor será utilizado para outras funções TransactionCentre, como:
- Cancelamento e gerenciais (instalar no Servidor e na Retaguarda).
- Atendimento de Portador no Balção (instalar no Servidor do Balção).
- Check Out (instalar no Servidor do Check Out).

<u>Atenção</u>: A instalação das demais Estações somente pode ser feita após a instalação do tipo Servidor ou Servidor/Estação.



5. Instalando Servidor - Fase 1: Configuração



Na mesma tela, o Modo de acesso é definido seguindo os conceitos apresentados neste manual e as características de seu estabelecimento.

O modo de acesso (1) determina a forma de comunicação utilizada entre o Estabelecimento e o Autorizador. Os modos de acesso que podem ser configurados são:

Dedicado TCP/IP

- Internet dedicada (banda larga).
- Outros tipos de conexão TCP/IP.
- Dedicado IP Local / X25 (Renpac).
- Estabelecimentos conectados via X25, diretamente da loja ou concentrados na Matriz.
- Reguer que a rede local seja TCP/IP.
- Discado
- Internet discada.



6. Instalando Servidor - Fase 1: Configuração



Endereço do Arquivo completando a configuração do Servidor, são requeridos os seguintes dados:

- (1)- Endereço do Servidor Deve conter o endereço IP ou nome do Servidor na rede do estabelecimento.
- (2)- Unidade de Disco Onde o módulo deve ser instalado no Servidor.
- (3)- **Ftp Passive Mode** Trata-se de parâmetro da transferência de arquivos FTP e deve ser clicado para assinalamento.
- (4)- Endereço do Arquivo com Preços dos Produtos Deve conter o path do arquivo (caminho) onde os preços são obtidos para efeito de escolha do menor preço (estabelecimento x TransactionCentre). Somente preencher se houver instruções da área de tecnologia de seu estabelecimento.
- (5)- Endereço Demais Arquivos Auxiliares Deve conter o path para gravação de arquivos (caminho) de apoio para o Sistema de Automação. Somente preencher se houver instruções da área de tecnologia de seu estabelecimento.

Conferir os dados preenchidos e:

- (6)- Botão <Salvar> Se corretos, confirmar.
- (7)- Botão <Cancelar> Se incorretos, cancelar e reiniciar o processo.



7. Instalando Servidor - Fase 2: IP Local




<u>Observação</u>: Essa tela somente será exibida caso o modo de acesso seja configurado como Dedicado IP Local X25.

Para completar a configuração do Acesso Dedicado IP Local / X25, informar:

- (1)- Endereço do Concentrador- Nome do concentrador X25 para a loja.
- (2)- Porta Socket Do concentrador X25.
- (3)- Botão <Salvar>
- (4)- Botão < Cancelar>



8. Instalando Servidor - Fase 3: Acesso Discado



<u>Observação</u>: Essa tela somente será exibida caso o modo de acesso seja configurado como Discado, tendo:

- (1)- Nome da Conexão- Nome da Conexão atribuída ao Dial Up. Neste exemplo temos uma conexão UOL.
- (2)- **Tempo de Desconexão-** Tempo para desconectar a linha discada quando não estiver em uso. O tempo de desconexão é parametrizado em segundos. No exemplo acima a linha telefônica será desconectada após 120 segundos (2 minutos) quando não estiver em uso.
- (3)- Botão <Salvar>
- (4)- Botão <Cancelar>

**Premissas e parâmetros do Dial Up:

- Somente utilizar provedores que criam uma pasta no Dial Up, cujo telefone de discagem é conhecido.
- Não utilizar provedores que solicitam autenticação na página.
- Na configuração do Dial Up deixar a conexão Default e opção de Nunca Discar uma Conexão.
- Na configuração Dial Up deixar o usuário e a senha gravada.
- Criar uma conexão Dial Up com os dados que serão configurados. Essa conexão pode ser deixada ativa enquanto a instalação estiver sendo realizada para verificar se o modem está funcionando corretamente.
- -Caso o estabelecimento utilize um Discador para acessar a Internet e esse discador não grave o nome do usuário, senha e fone de conexão, deve-se criar uma outra conexão Dial Up com nome diferente da conexão criada pelo discador e utilizar essa conexão Dial Up ao configurar o TransactionCentre.
- **<u>Atenção</u>: Fazer conexão com a Internet antes de iniciar a instalação para checar seu funcionamento antes do TransactionCentre.
- Em caso de erro ao conectar, verificar as configurações do Dial Up, checar se o nome da conexão que será discada está configurada corretamente no configurador do TransactionCentre. Se o erro persistir, criar uma outra conexão com outro nome, gravar senha, usuário e fone que




deverá ser utilizado e realizar um conexão com a Internet. Essa nova conexão deve seguir as regras de configuração descritas anteriormente.

<u>Nota</u>: Antes de alterar qualquer parâmetro do Configurador o aplicativo TransactionCentre Client deve estar fechado. Quando a alteração for referente ao modo de acesso, nome da conexão, tempo de desconexão ou configuração Dial Up, é aconselhável fechar também a Client Connection.



9. Instalando Servidor - Fase 4: Estabelecimento




Esta é a segunda tela da configuração e contém os dados do estabelecimento que está sendo instalado. Preencher os dados e pressionar botão **<Salvar>** para seguir instalação ou botão **<Cancelar>** para reiniciar.

- (1)- **CNPJ** Da loja.
- (2)- Nome Fantasia Nome pelo qual a loja é conhecida na rede.
- (3)- Endereço Incluindo tipo e nome do logradouro, sem o número.
- (4)- **Número** Número no endereço.
- (5)- Complemento Andar, loja, etc.
- (6)- **CEP** CEP da loja.
- (7)- Nome do Instalador Nome da pessoa que está fazendo a instalação.
- (8)- Nr.Documento Identificação do Instalador.
- (9)- Botão <Salvar>
- (10)- Botão <Cancelar>



10. Instalando Servidor - Fase 5: Setup



Após a confirmação dos dados do Estabelecimento, o sistema passa a executar a instalação.

- (1)- Tela do início da instalação.
- (2)- Tela de Setup.



11. Instalando Servidor - Fase 5: Setup



Em seguida, a instalação será concluída e o TransactionCentre Client é automaticamente ativado para sua primeira comunicação com o Autorizador.

- (1)- Tela de andamento do Setup.
- (2)- Tela do TransactionCentre Client na sua primeira comunicação, na qual, dados do Autorizador são transferidos para seu Servidor para prosseguir com a instalação.

Neste momento podem ocorrer uma das seguintes situações:


LOGON REALIZADO COM SUCESSO – Indicando que a primeira comunicação ocorreu com sucesso. Neste caso a próxima tela é apresentada para seguir a instalação.

FALHA DE COMUNICAÇÃO – Indicando que a mensagem não pode chegar no Autorizador por problemas na rede local ou externa. Neste caso revisar a instalação, endereçamento na rede, mapeamento de disco e outras condições desta instalação.

SERVIÇO INDISPONÍVEL – Indicando que o servidor não está respondendo a mensagem enviada. Neste caso acionar seu suporte técnico.




12. Instalando Servidor - Fase 6: Parâmetros Leitor



- (1)- Caso o estabelecimento não possua Leitor de Trilha nem PinPad selecionar a opção "Nenhum" e pressionar o botão <Salvar>.
- (2)- Caso o estabelecimento utilize Leitor de Trilha basta escolher a opção Leitor de Trilha.
- (3)- Após escolher a opção Leitor de Trilha o instalador deve pressionar o botão <Salvar>.
- (4)- Para cancelar basta pressionar o botão < Cancelar>.



13. Instalando Servidor - Fase 6: Parâmetros Leitor




- (1)- Caso o estabelecimento utilize PinPad, o instalador deverá selecionar a Opção PinPad.
- (2)- O instalador deve escolher o modelo do PinPad a ser utilizado pelo sistema. Neste exemplo, escolhemos o PinPad Dione.
- (3)- Escolha a Porta Serial utilizada.
- (4)- Pressione o Botão **<Salvar>** caso os dados estejam corretos.
- (5)- Pressione o botão **<Cancelar>** caso os dados estejam incorretos.



14. Instalando Servidor - Fase 7: Ativando Estabelecimento



(1) - Será exibida a tela inicial do TRNCClient.exe.



Após o LOGON, o próximo passo é a ativação do estabelecimento. Para isto, preencher a tela acima com os seguintes dados:

- (1)- Operadora Selecionar INSTALL e pressionar < ENTER >.
- (2)- Número do Cartão Informar 999111999222999 e pressionar <ENTER>.
- (3)- CEP Informar o CEP do Estabelecimento. Neste exemplo utilizamos um CEP fictício.
- (4)- Número do Estabelecimento Informar número do endereço do estabelecimento.




- (5)- Botão <F2-Pré-Autorização> Pressione o botão <F2-Pré Autorização> para que o sistema envie sua mensagem para o Autorizador para que este retorne o Código de Ativação do Estabelecimento.
- (6)- Botão <F8-Limpa> Caso o instalador ou operador digitar o número do cartão inválido, pressionar o botão <Limpa>.



Com o envio desta mensagem para o Servidor, o Autorizador verifica os dados cadastrais e o status do estabelecimento e gera o Código de Ativação.

(1)- Anotar este código que será utilizado na seqüência deste trabalho.




Para a conclusão da instalação siga os seguintes passos:

- (1)- Clicar Iniciar do Windows.
- (2)- Posicionar cursor em Programas e clicar.



- (3)- Posicionar cursor em **TransactionCentre** e clicar.
- (4)- Posicionar cursor em Configurador e clicar.



Será exibida a tela para a digitação do Código de Ativação que foi gerado pelo Servidor TransactionCentre na tela anterior.

Digite corretamente este código (1) e pressione **<Salvar>** (2). Para Cancelar pressione o botão **<Cancelar>** (3).


**Atenção: Cada loja tem um Código de Ativação diferente das demais.



Em seguida surge a mensagem "Instalação realizada com sucesso" que conclui a instalação. Pressionando o botão de **<OK>** (1) será exibida a tela de configuração do sistema.



15. Instalando Servidor - Fase 8: Verificando Parâmetros



Após pressionar o botão **<OK>** na tela anterior será exibida a tela de configuração do Servidor.

Caso o instalador queira consultar ou mesmo alterar os dados do configurador basta clicar no botão **<Configurações Server>** (1).

Será exibida a tela de configuração do sistema. Caso o instalador faça alguma alteração nos parâmetros configurados é necessário clicar no botão **<Salvar>**.

*** <u>Atenção</u>: Antes de realizar qualquer alteração no configurador, é necessário fechar o TRNCCliente.exe (caso este esteja aberto).

Caso nenhuma alteração tenha sido realizada basta clicar sobre o botão < Cancelar> (2).

<u>Observação</u>: Após a instalação fechar a tela do TransactionCentre Client (aguardar alguns segundos) e seguir as instruções abaixo:

- Clicar Iniciar do Windows.
- Posicionar cursor em Programas e clicar.
- Posicionar cursor em TransactionCentre e clicar.
- Posicionar cursor em TrnCentr Client e clicar.

Esse procedimento é necessário para atualização dos dados da tela do TransactionCentre Client.



16. Fluxo de Instalação do Balcão / Check Out

> Balcão ou Check Out/Caixa :

Após selecionar este tipo de instalação, configurá-lo de acordo com o Servidor. Finalize a instalação, configure o leitor de cartão magnético e confira os parâmetros.

<u>Atenção</u>: No modo de acesso Dedicado TCP/IP e Discado deve-se testar antes se a conexão pode ser estabelecida via browser.

> Instalando Estação / Check Out

A instalação da Estação / Check Out somente deve ser iniciada após instalação do Servidor. Deve-se certificar-se que a unidade de disco está compartilhada com a rede.

As fases da instalação são :

- √ Fase 1- Configurando Servidor (Tipo de Instalação: Balcão ou Check Out / Caixa)
- √ Fase 2- Definindo Disco
- √ Fase 3- Instalando
- √ Fase 4- Parâmetros Leitor
- √ Fase 5- Verificando Parâmetros

<u>Atenção</u>: Após repetir estas atividades para todas Estações, seguir procedimentos de Transação Teste (no final deste manual), pois somente após a realização desta a instalação estará concluída.



17. Instalando Balcão / Check Out – Fase 1: Configuração



Demais tipos de instalação (1):

- Estação

Para os demais equipamentos da rede que realizarão as funções de Cancelamento, Gerenciais e Atendimento de Portador no Balcão.

- Check Out / Caixa

Para os demais Check Outs ou Caixas onde será cumprida a função de pagamento e emissão do cupom fiscal e comprovante de benefício.

Atenção: O Servidor já deve ter sido instalado.



18. Instalando Balcão / Check Out - Fase 2 : Definindo Disco




Após a definição do tipo de Estação, deve ser definida a unidade de disco que será utilizada na Estação:

- (1)- Unidade de Disco- Unidade de Disco onde deseja instalar o sistema.
- (2)- Botão <Salvar>
- (3)- Botão <Cancelar>



19. Instalando Balcão / Check Out - Fase 3 : Setup



- (1)- Será exibida a tela de Setup.
- (2)- A instalação será iniciada.




20. Instalando Balcão / Check Out – Fase 4 : Parâmetros do Leitor



- (1)- Será exibida a tela de configuração do PinPad conforme já visto anteriormente.
- (2)- Botão <Salvar>.
- (3)- Botão < Cancelar>.



21. Instalando Balcão / Check Out - Fase 5 : Verificando Parâmetros



Será exibida a tela de configurações:

- (1)- Pressionando o botão **<Configurações Locais>** o instalador ou operador pode verificar ou alterar a configuração da Estação.
- (2)- Para fechar essa tela basta pressionar o botão < Cancelar>.



22. Transação Teste

As finalidades de realizar uma transação teste são:

- Permitir a realização de testes sem afetar o Autorizador.
- Ativar o estabelecimento (**Obrigatório**).
- Testar o funcionamento do ambiente e treinar pessoal da loja.

Os dados utilizados para a realização da Transação Teste são:

- Operadora: Qualquer das opções da tela.
- Cartão Número: 999000000099901
- Código de Barras do Produto: **7896261005860** (Diovan 80 mg 28cpr)

<u>Atenção</u>: Esta transação não é contabilizada para efeito de reposição. Não esquecer de cancelar no PDV para evitar diferenças no caixa / estoque.

Não deixe de fazer a Transação Teste após a instalação, ela vai garantir que os procedimentos foram realizados com sucesso.

Sem a Transação de Teste, o estabelecimento não consta na relação de lojas na Central de Atendimento e portanto não será indicado para os portadores.

